

KB-Proxmox VE - Changer les paramètres réseaux en CLI

Applicable à : Proxmox VE 8.3-1

Symptôme(s)

Après déploiement d'un template proxmox VE et suite à un changement de réseau, l'interface web n'est plus joignable.

Problème

L'Adresse DHCP a été fixée dans la configuration lors de l'installation et celle-ci ne fonctionne pas dans le contexte de déploiement.

Solution

Prérequis : Avoir accès à la console de la machine.

Se connecter dans le terminal avec le compte root et le mot de passe défini lors de l'installation.

```
all-tpl-ProxmoxVE login: root
Password:
```

Éditer la configuration réseau.

```
vi /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface ens33 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.1.70/24
    gateway 192.168.1.254
    bridge-ports ens33
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

source /etc/network/interfaces.d/*
```

Étant donné que l'interface web base sa configuration sur le fichier '**hosts**'. Il est également nécessaire de modifier celui-ci.

```
vi /etc/hosts
```

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.70 all-tpl-ProxmoxVE.domain.ext all-tpl-ProxmoxVE

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1          ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0      ip6-localnet
ff00::0      ip6-mcastprefix
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
ff02::3      ip6-allhosts
```

Une fois les modifications terminées, il faudra redémarrer la machine pour qu'elles soient prises en compte.

l'interface web sera désormais accessible sur la nouvelle adresses spécifiée.

Sources

n/a

Revision #2

Created 2026-07-24 09:35:23 UTC by Olivier

Updated 2026-07-24 09:44:45 UTC by Olivier