

Windows - Activer windows



Difficulté : Débutant

Notions : activation Windows, licences.

I. Introduction

Windows peut être activé de plusieurs manières différentes à l'aide de clés de différents type.

Plus d'informations sur le licensing Microsoft général : [Licensing Microsoft - Modèle général](#)

Plus d'informations sur le licensing Microsoft Windows Server : [Licensing Microsoft - Windows Server](#)

Pour les serveur activés en volumes, liste des clé KMS : [Windows - Liste des clés KMS](#)


II. Activer windows

2.1 Mode graphique (GUI)


Sur Windows server, il est possible de passer directement par le "**Server Manager**".

Last installed updates	20/04/2021 10:31
Windows Update	Download updates only, using Windows Update
Last checked for updates	Today at 12:30
Windows Defender Antivirus	Real-Time Protection: On
Feedback & Diagnostics	Settings
IE Enhanced Security Configuration	On
Time zone	(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Product ID	Not activated

Sinon, cliquer sur démarrer et entrer "**This PC**". Puis faire clic droit "**Properties**".




Sur Windows 10.




sur Windows server 2019.


Puis cliquer sur “**Activate Windows**”.




L'activation va se faire en deux temps. Premièrement, il faut saisir la clé de produit. Cliquer sur “**Change product key**”.




Entrer la clé de produit, puis faire “**Next**”.




Puis activer Windows en cliquant sur le bouton “**activate**”.



Après une fenêtre de confirmation, le nouveau status d'activation de Windows est visible sur la fenêtre de propriété ainsi que sa méthode d'activation.




Windows 10.



Windows server 2019.

Ou dans le Server Manager :



2.2 Mode Menu (windows core)

Dans la console, lancer le gestionnaire de serveur avec la commande :

```
sconfig
```

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Inspecting system...

=====
                        Server Configuration
=====

1) Domain/Workgroup:                Workgroup:  WORKGROUP
2) Computer Name:                   WIN-PH1HMU02MD0
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management      Enabled

5) Windows Update Settings:         DownloadOnly
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:                  Disabled

8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings              Unknown
11) Windows Activation

12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

Enter number to select an option:
```


Utiliser l'option "**11**".

```
-- Windows Activation --


1) Display License info
2) Activate Windows
3) Install Product key
4) Return to main menu

Enter selection: 3
```


Utiliser l'option "**3**", puis entrer la clé de produit et valider.



La fenêtre d'installation de la clé apparaît. Confirmant la réussite de l'opération. Elle peut être fermée après la confirmation.



Dans le menu précédent, sélectionner maintenant “2” pour activer Windows. La fenêtre suivant apparaît. Une fois de plus attendre la confirmation et fermer la fenêtre.



Le status de l'activation peut être vérifiée avec l'option “1” du menu précédent.

```
C:\Windows\System32>cscript.exe slmgr.vbs /dlv
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Software licensing service version: 6.3.9600.18376

Name: Windows(R), ServerStandard edition
Description: Windows(R) Operating System, VOLUME KMSCLIENT channel
Activation ID: [REDACTED]
Application ID: [REDACTED]
Extended PID: [REDACTED]
Product Key Channel: Volume KMS
Installation ID: [REDACTED]
Partial Product Key: [REDACTED]
License Status: Licensed
Volume activation expiration: 252337 minute(s) (176 day(s))
Remaining Windows rearm count: 999
Remaining SKU rearm count: 1000
Trusted time: 14/10/2016 8:35:22
```

2.3 En ligne de commande (CLI)

Sur tous les Windows, les commandes suivantes peuvent être utilisées pour l'activation.

Installer une clé de produit :

```
slmgr /ipk <Clé de produit>
```

Pour activer en ligne :

```
slmgr /ato
```

Vérifier le status de l'activation :

```
slmgr /dli
```

III. Cas spécifiques

3.1 Activation par téléphone

Cette fonctionnalité est dépréciée et ne peut plus être utilisée.

Parfois, pour certaines raisons, l'activation en ligne n'est pas disponible. Il faut donc procéder "à l'ancienne" et faire l'activation par téléphone.

Entrer la commande suivante pour afficher l'assistant d'activation par téléphone :

```
slui 4
```

3.2 Mettre à niveau l'édition de windows

En cas d'erreur sur l'achat/installation de la version. Il est possible de changer l'édition de Windows installée sans pour autant avoir à le réinstaller. Pour cela utiliser la commande :

```
dism /online /set-edition:<NouvelleEdition> /productKey:<Clé de produit> /accepteula
```

Liste des clés KMS Disponibles : [Windows - Liste des clés KMS](#)

```
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.26100.1150

Image Version: 10.0.26100.1742

Starting to update components...
Starting to install product key...
Finished installing product key.

Adding package Microsoft-Windows-ServerStandardEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.26100.1742
```

Pour vérifier l'édition présente :

```
dism /online /Get-CurrentEdition
```

```
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.26100.1150

Image Version: 10.0.26100.1742

Current edition is:

Current Edition : ServerStandardEval

The operation completed successfully.
```

Pour vérifier les éditions cibles compatibles :

```
dism /online /Get-TargetEditions
```

```
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.26100.1150

Image Version: 10.0.26100.1742

Editions that can be upgraded to:

Target Edition : ServerTurbine
Target Edition : ServerStandard
Target Edition : ServerDatacenter

The operation completed successfully.
```

A noter que la version pour la version core et la version GUI diffère.

Revision #3

Created 2026-07-29 13:07:28 UTC by Olivier

Updated 2026-09-16 07:03:07 UTC by Olivier